





## Salamon-csomó (Scs)

A Salamon-csomó (lásd a 150. oldalon) egy egyszerű, magasra felhúzott láncszem, amelyet a láncszem hátsó szálába öltött rövidpálca rögzít.




### 1. lépés

Készítsünk egy láncszemet, és húzzuk fel a mintában megadott magasságig. Ez általában 10–15 mm.




### 2. lépés

Hajtsunk rá a horgolótűre, húzzuk át a fonalat a hosszú láncszemen, de az új láncszemet ne húzzuk fel, a szokásos méretűre készítsük. Válasszuk szét a hosszú hurkot és a második láncszemhez vezető fonalat, amely az első láncszem hátsó keresztzála.



### 3. lépés

Szűrjünk a tűvel a hátsó keresztzál alá, hajtsuk rá a fonalat a tűre, és húzzuk át a ráhajtást a tűn lévő első hurkon.




### 4. lépés

Hajtsunk rá megint a horgolótűre, és húzzuk át a ráhajtást a tűn lévő mindkét hurkon, ezzel befejezve a szemet.

## Variáció kezdő láncszemsorra


### Dupla láncszemsor

Ez a kezdő láncszemsor sokkal rugalmasabb, mint a sima láncszemsor, és a szemeket is könnyebb számolni benne.



### 1. lépés

Készítsünk két láncszemet. Horgoljunk egy rövidpálcát a tűtől a második láncszembe (ez az elsőként készített láncszem).



### 2. lépés

Szűrjünk a tűvel a most készített rövidpálca bal kézre eső szála alá, és horgoljunk egy rövidpálcát. Ezután ismételjük a rövidpálcák készítését, mindig a bal kézre eső szál alá öltve